

# BCT Lizenztausch

Bitte füllen Sie das Formular aus und senden es an uns per Fax (+49 7852 996-100) oder E-Mail (support@bct-technology.com) zurück.

Unternehmen: \_\_\_\_\_

Vorname: \_\_\_\_\_

Nachname: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Tel.: \_\_\_\_\_

Fax: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_

Bitte senden Sie uns einen neuen BCT Software-Schlüssel für folgendes Produkt:

BCT-SoldTo-ID: \_\_\_\_\_

Bisherige LAN-ID/MAC-Adresse: \_\_\_\_\_

Neue LAN-ID/MAC-Adresse: \_\_\_\_\_

Bisheriger Server Name: \_\_\_\_\_ (nur bei Floating Lizenzen)

Neuer Server Name: \_\_\_\_\_ (nur bei Floating Lizenzen)

**Wir versichern, dass die neue Lizenz ausschließlich aus folgendem Grund beantragt wird:**

- Wechsel des Systems (z.B. IBM → Sun, UNIX → Windows)

Bisheriges System: \_\_\_\_\_ Neues System: \_\_\_\_\_

- Wechsel der Netzwerkkarte

- Tipp- oder andere Fehler bei der vorherigen Schlüsselvergabe

- Andere Gründe (bitte genau bezeichnen) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Wir versichern, dass der bisherige Schlüssel nicht mehr eingesetzt wird und dass die betreffende Software nur noch auf dem neuen, oben angegebenen Server eingesetzt wird.**

\_\_\_\_\_

Name

\_\_\_\_\_

Datum, Ort

\_\_\_\_\_

Unterschrift, Firmenstempel

## Zusätzliche Informationen zum Lizenztausch

### Wo finde ich die Zertifikatsnummer für BCT-Software?

Bei der Auslieferung unserer Software erhielten Sie ein Schreiben mit der entsprechenden Zertifikatsnummer. Zusätzlich wird die Zertifikatsnummer in der Lizenzdatei gespeichert. Die Lizenzdatei z.B. bct170.dat (170 = UG V17) kann mit jedem Texteditor geöffnet werden und enthält einen Eintrag mit der Zertifikatsnummer „VENDOR\_STRING=??-?????????“.

### Wo finde ich die Lizenz-Datei?

BCT-Produkte benötigen eine Umgebungsvariable BCT\_EOMS\_DIR. Anhand dieser Variable können Sie das Installationsverzeichnis finden. Dieses enthält ein Unterverzeichnis mit den Namen „bct\_def“, in dem die Startdateien liegen: eoms\_set.cmd (Windows) und eoms\_export (Unix). In diesen Dateien werden mit der Variable „BCT\_LICENSE\_FILE“ das Verzeichnis oder der Server definiert, der die Lizenz-Dateien enthält.

### Falsche NX Version in der Lizenzdatei?

Die Lizenzdatei ist abwärtskompatibel. Das heißt, Sie können mit einer BCT-Lizenzdatei für NX V4 auch auf NX Vorgängerversionen BCT Software starten.

### Was ist der Unterschied zwischen einer Nodelocked und Floating Lizenz?

Nodelocked-Lizenzen (NC-?????????) sind nur für eine fest definierte CAD Workstation verfügbar. Die Software ist anhand der LAN-ID der Netzwerkkarte fest an den Computer gebunden.

Floating-Lizenzen (FC-?????????) werden zentral auf dem (Lizenz-) Server installiert. Vor dem Starten der Software wird auf dem Server nach einer freien Lizenz angefragt. Die Software ist durch den Servernamen und LAN-ID der Netzwerkkarte an den Server gebunden.

### Was ist die LAN-ID/MAC Adresse?

Diese physikalische Adresse Ihrer Netzwerkadresse ist auf der Welt eindeutig und wird für die Generierung Ihrer spezifischen Lizenz-Datei benötigt.

### Wie kann ich die LAN-ID/MAC Adresse abfragen?

Unter Windows NT 4.0 oder Windows 2000 öffnen Sie eine MS-DOS-Eingabeaufforderung und geben dort „ipconfig -all“ [Enter] ein. Sie erhalten folgende Ausgabe:

```
Windows NT IP-Konfiguration
    Host-Name : .....: bct_pc114
    ....

Ethernet-Adapter AMDPCN1:
    Beschreibung .....: AMD PDCNET Family Ethernet Adapter
    Physikalische Adresse.....: 00-60-B0-B5-EE-EE
    DCCP aktiviert.....: Nein
```

### Wo finde ich weitere Informationen?

<http://www.bct-technology.com/de/support-services/lizenzanfragen.html>  
Gerne hilft Ihnen auch unser Support unter +49 7852 996-222.